

geoinform AG

Kurzanleitung Kominfo[®] Installation

bec-kommunal GmbH

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Produkt Kominfo®. Kominfo® wurde gemeinsam von den Firmen „bec-kommunal Software GmbH“ und der „geoinform AG“ entwickelt. Die Grundfunktion des Programms ist die Liegenschaftsverwaltung mit Flurstücken, Gebäuden und Grenzpunkten mit folgenden Leistungsmerkmalen:

Leistungsmerkmale ALK

- ALK-Schnittstellen integriert (Formate DFK, EDBS, BGRUND und ALKIS)
- Der neue Referenzmanager ermöglicht Ihnen, jetzt schon in der Grundversion, die Nutzung Ihrer Luftbilder, Bebauungspläne und DXF-Dateien
- Blattschnittfreie Anzeige
- Schneller Bildaufbau und schnelle Antwortzeiten bei unbegrenzter Projektgröße
- Unabhängige Ansichtssteuerung
- Ausdruck der Karten in beliebigem Maßstab und Größe
- CAD-Funktionen für Bemaßung, Linie, Fläche, Kreis, Bogen, Text, Symbol

Leistungsmerkmale ALB

- ALB-Schnittstellen integriert (alle bundeslandtypischen Formate)
- Verwaltung amtlicher, nichtamtlicher, aktueller, unvollzogener und historischer Flurstücke
- Adressverwaltung mit Suchfunktionalität
- Umfangreiche Berichte und Auswertungen

Zur Verfügung stehen Ihnen diese Funktionen bereits in der Grundversion, welche Sie kostenlos testen können. Für Fragen zu unseren Produkten stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung

Kominfo® Hotline
geoinform AG
bec-kommunal Software GmbH

Tel: 0180-51 52 53 7
Tel: 0931-2 700 500
Tel: 089-900 98 360

2. Systemvoraussetzungen

2.1 Betriebssystem

Das Programm sowie alle Ausbaumodule sind sowohl am Einzelarbeitsplatz als auch im Netzwerkbetrieb (ab Kominfo.server) einsetzbar.

Als Entwicklungssprache wird C++ verwendet. Standardmäßig wird Kominfo® zusammen mit der MS ACCESS - Runtime ausgeliefert.

Als Betriebssystem kann MS Windows 7® und MS Windows 10 eingesetzt werden.

Im Netzwerkbetrieb laufen unsere Programme sowohl unter allen gängigen Windows – Netzwerken und allen gängigen Serverbetriebssystemen.

2.2 Hardware Mindestanforderung

Prozessor:	1-GHz-Prozessor oder höher mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64)
Arbeitsspeicher:	2 GB RAM (32 Bit) oder 4 GB RAM (64 Bit)
Festplattenspeicher	2 GB

Die Auflösung bei Grafiknutzung sollte mindestens 1024 x 768 Pixel betragen.

Hinweis: Bei sehr umfangreichen ALK-Daten können die Anforderungen an Ihren PC höher liegen.

2.3 Systemempfehlungen

Betriebssystem:	Windows 10
Prozessor:	Intel Core i7 oder vergleichbar mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64)
Arbeitsspeicher:	4 GB RAM (32 Bit) oder 8 GB RAM (64 Bit)
Festplattenspeicher:	10 GB

3. Installation

KOMINFO PROFIL NEWS EVENTS PROJEKTE PRESSE LOGIN
ALKIS-KONVERTER

Kominfo.net

0931 / 2 700 500

ALKIS Konverter

Herzlich willkommen in unserem Downloadbereich.

Hier können Sie den Installationssatz für unseren ALKIS®-Konverter kostenlos downloaden. Auf Wunsch schicken wir Ihnen auch gerne eine Installations-CD zu. Diese können Sie kostenfrei unter der E-Mail-Adresse [info\(at\)geoinform.de](mailto:info(at)geoinform.de) anfordern.

Bitte installieren Sie die zwei Installationsdateien in der vorgegebenen Reihenfolge. Anschließend können Sie Ihre Daten importieren.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, welche ebenfalls zum Download bereit liegt.


Name	Datei	Dateigröße	Letzte Änderung
01. Kominfo® System	Kominfo_System_01.zip	106MB	29.10.12
02. Kominfo® Anwendung	Kominfo_Anwendung_01.zip	58MB	07.08.13
03. Kurzanleitung Installation	1-Kurzanleitung-Installation_01.pdf	944kB	19.03.12
04. ALKIS-Datenübernahme	2-ALKIS-Datenuebernahme_01.pdf	681kB	19.03.12
05. Kominfo® Handbuch	Kominfo-Handbuch_01.pdf	0B	19.03.12
06. Produktblatt ALKIS-Konverter	Kominfo_ALKIS_01.pdf	367kB	19.03.12

Es sind 2 Installationsschritte in der angegebenen Reihenfolge notwendig um Kominfo® auf Ihrem PC zu installieren. Für die Installation muss das Benutzerprofil über Administratorenrechte verfügen.


- Installation der Systemtreiber
- Installation der Anwendung

Beide Installationssätze sind auf unserer Homepage als gepackter Installationssatz erhältlich. Bei der Installation werden Sie von einem Assistenten unterstützt, der Sie durch alle notwendigen Installationsschritte führt. Zuerst installieren Sie die Systemtreiber (Kominfo System.msi) auf Ihren PC lokal. Danach installieren Sie das Programm (Kominfo Anwendung.exe). Lesen Sie die Lizenzvereinbarung sorgfältig durch. Mit dem Button **Annehmen** stimmen Sie der Vereinbarung zu und die Installation wird fortgesetzt.


Während der Installation der Kominfo® Anwendung werden Ihre Registrierungsinformationen eingetragen. Sollten Sie bereits eine Kominfo®-Lizenz erworben haben, können Sie die an dieser Stelle eintragen. Ansonsten wird automatisch ein Kominfo®-Shareware-Nutzer angelegt.



Sollten Sie Kominfo® im Netzwerk betreiben (ab Kominfo.server) können Sie während der Installation der Kominfo®-Anwendung ein Verzeichnis auf einem Netzwerkspeicher für das Programm, die ALB-Datenbank und das Gisdatenverzeichnis wählen.



Wählen Sie nun noch, ob ein Desktop-Symbol erstellt werden soll und beginnen die Installation des Programms mit dem Button **Installieren**. Schließen Sie die Installation mit dem Button **Fertig stellen** ab. Haben Sie den Button **Kominfo Anwendung ausführen** aktiviert, wird das Programm gestartet.



Dokumentation

Auf der Homepage finden Sie unter dem Menüpunkt „Dokumentation“ das ausführliche Kominfo®-Handbuch sowie eine Kurzanleitung zur Installation und eine Kurzanleitung zur Umsetzung der ALKIS-Daten.